PersUL - Linux Ubuntu

Impossible d'afficher {inclure}. La page incluse est introuvable.

- Importation de l'autorité de certification
- Déclaration du réseau
- Connexion au réseau

Nous supposons ici que vous utilisez network-manager.

Importation de l'autorité de certification

Vous devez importer la CA suivante sur votre poste de travail et le conserver de manière permanente dans un dossier bien identifié, la configuration suivante y fera référence.

- ca-ul.pem

Déclaration du réseau

Exécutez la commande suivante :

```
nm-connection-editor
```

Vous devez obtenir l'éditeur de configuration de network-manager :



Nous supposons ici que vous n'avez jamais configuré votre poste de travail pour faire usage du réseau des Personnels UL. Dans l'onglet ***Sans Fil*** , cliquez alors sur ***Ajouter*** , et saisissez les champs suivant :

- Nom de la connexion : ***Personnels Univ-Lorraine (*** ou ***Eduroam*** selon votre choix ***)***
- Connecter Automatiquement : ***Oui***

- SSID : ***Personnels Univ-Lorraine*** (ou ***Eduroam*** selon votre choix ***)***



Dans l'onglet ***Sécurité sans fil*** , vous devez choisir une authentification ***EAP-PEAP*** .

Saisissez les champs tels que :

- Sécurité : ***WPA et WPA2 Entreprise***
- Authentification : ***Protected EAP***
- Identité anonyme : ***anonymous@univ-lorraine.fr***
- Certificat du CA : Spécifiez ici le fichier ***ca-ul.pem*** importé précédemment
- Authentification interne : ***MSCHAPv2***
- Nom d'utilisateur : sésameUL
  - Au format suivant :
    - login@univ-lorraine.fr pour le réseau ***Personnels Univ-Lorraine***
    - login@univ-lorraine.fr pour le réseau ***eduroam*** concernant les personnels
    - login@etu.univ-lorraine.fr pour le réseau ***eduroam*** concernant les étudiants
- Mot de passe



Connexion au réseau

Maintenant que le réseau est configuré, vous pouvez depuis l'applet network-manager, sélectionner le réseau Personnels Univ-Lorraine, dans la liste. Si tout a été fait correctement, cela doit fonctionner.


Stéphane Dugravot
Filaire
Sans fil
Connexions par VPN
presidence_admin
service.wifi
ldap
Paramètres du réseau